

操作手順 Windows8.1の場合

表示している画面はWindows8.1で一例です。お使いのOSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。


専用アプリケーションソフトSOFT TITLE BRAINをご使用の方で、
タイトルブレンとパソコンを接続し、印刷を開始した際に、
「接続されていません」とメッセージが表示される方は、以下をお試しください。



【操作を実施する前の注意点】


- 操作を実施する前に作成したデータは一旦保存して、SOFT TITLE BRAINを終了してください。
- 必ずタイトルブレン本体とPCが接続された状態で、電源がONになっている事を確認して作業を行ってください。

操作手順 ①～③⑤




左クリック

- ①「デスクトップ画面」にて、
画面左下のWindowsスタートボタンを
左クリックします。




左クリック

- ②左記のメニューが表示されます。
メニューの中の「デバイス マネージャー」を左クリックします。




- ③左記画面が表示されます。
その中で「不明なデバイス」が表示されている事を確認
ください。
確認後、「不明なデバイス」の項目の上で右クリックします。




- ④メニュー表示され、「削除」を左クリックします。





⑤左記画面が表示されます。「OK」を左クリックします。

左クリック




左クリック

⑥上記画面のように「不明なデバイス」が無くなっていれば、作業完了です。
画面右上の「×」を左クリックして閉じます。


上記作業が完了しましたら、タイトルプレーン本体の電源をOFFにします。USBケーブルとの接続はそのままにします。

(タイトルプレーン本体の液晶画面に「PC接続中」と表示が無いようにします。確認時に表示されていない場合は電源はOFFになっています。)



⑦次に、ソフトタイトルブレインの削除を行います。


⑧デスクトップより、「コントロールパネル」を開くと、左記画面が表示されます。
左記画面のように表示されていない場合には画面右上の表示方法の横を左クリックして「カテゴリ」に変更します。
その後、「プログラムのアンインストール」を左クリックして選択します。




⑨プログラムの中から、「SOFT TITLE BRAIN」を探して左クリックした後、「アンインストール」を左クリックして実行します。



⑩「アンインストール」を実行すると左記メッセージが表示されます。「はい」を左クリックします。



⑪左記画面が数秒表示され、消えるまでお待ちください。



⑫プログラムのアンインストール画面から「SOFT TITLE BRAIN」の表示が無くなれば削除完了です。



⑬ 必ず、PCを再起動もしくは、シャットダウンしてください。

シャットダウン後、再度PCの電源を入れてください。ここまででこの操作は完了です。



コクヨHPよりインストール手順をご案内します。

インターネットより、コクヨHPにアクセスします。アドレス：www.kokuyo.co.jp



左クリック




⑭コクヨHPにアクセスして左記画面を開きます。
その中で「コクヨの文具」を左クリックします。




⑮ 次の画面が表示され、画面を下にスクロールし、「商品サイトから探す」の項目に「電子タイトルプリンタ<タイトルブレイン2>」を左クリックします。



⑯ 上記画面が表示されます。左メニュー「ダウンロード」の「タイトルブレイン用アプリケーションソフト」を左クリックします。




⑰次に、画面を下にスクロールさせてオレンジ色の「Download (zip形式)」を右クリックします。




⑱右クリックしますと、上記メニューが表示されます。「対象をファイルに保存」を左クリックします。






⑱上記画面が表示され、保存先をデスクトップを選択して保存を左クリック。

注意！ 場合によっては、「お気に入り」にデスクトップが表示されている場合もあります。



⑳ 「TitleBrain2.zipのダウンロードが完了しました。」と表示がされましたら画面右上の「×」にて画面を閉じます。




②1 デスクトップ上に「TitleBrain2」のフォルダが存在している事を確認します。




②2 デスクトップ上に保存しました、「TitleBrain2」のフォルダの上で右クリックしますとメニューが表示されます。
メニューの中の「すべて展開(T)」を左クリックします。


注意！ ご利用のPCによってはメニューにて「解凍」と出ている場合があります。
その際には「デスクトップに解凍」を選択してください。



②3 「圧縮 (ZIP形式) フォルダの展開」画面が表示されます。
「完了時に展開されたファイルを表示する」にチェックを入れるため、を左クリックします。
その後「展開(E)」を左クリックします。




②④展開しますと、左記画面が表示されます。さらに「TitleBrain2」を左ダブルクリックします。




②⑤左記ファイルが表示されます。「setup」を左ダブルクリックして実行します。






②⑥setupを実行しますと、左記画面が表示されます。「次へ(N)」を左クリックします。




②⑦使用許諾契約書の画面が表示されます。「同意する」を左クリックにて選択後、「次へ(N)」を左クリックします。






⑳インストールフォルダの選択画面にて「すべてのユーザー(E)」を左クリックにて選択して「次へ(N)」を左クリックします。



㉑インストールの確認画面にて、「次へ(N)」を左クリックします。






(1)左クリック

(2)次にここを左クリック

- ③⑩インストールが進行している過程の間に上記画面が出てくる場合があります。表示されましたら、「Nisca Corporationからのソフトウェアを常に信頼する(A)」の□にチェックを左クリックにて入れて、「インストール」を左クリックします。



- ③⑪インストールが完了しましたの画面が表示されましたら「閉じる」を左クリックします。

左クリック



- ③⑫ここまで完了しましたら、今まで開いた画面は画面右上の「×」を左クリックして閉じます。

その後、必ずPCをシャットダウンもしくは、再起動してください。




- ③⑬PCシャットダウン後及び再起動後に、PCを起動してください。

③④PCに電源を入れ、デスクトップの画面に切り替えます。

切り替えたあとにタイトルブレン本体に電源を入れますとタスクバー上に丸印付けた場所あたりにアイコンが表示されます。

そこをクリックするとインストールする画面が表示されます。

注意！ 下記画面はすぐに消える場合があります。



このアイコンを左クリックしますと、
デスクトップ上にインストールする画面が表示されます。



③⑤インストール画面は消えたら、作業完了です。