

操作手順 Windows11の場合

表示している画面はWindows11で一例です。お使いのOSにより表示画面や名称、動作が一部異なる場合がございます。

専用アプリケーションソフトSOFT TITLE BRAINをご使用の方で、
タイトルブレンとパソコンを接続し、印刷を開始した際に、
「接続されていません」とメッセージが表示される方は、以下をお試しください。




【操作を実施する前の注意点】

- 操作を実施する前に作成したデータは一旦保存して、SOFT TITLE BRAIN を終了してください。
- 必ずタイトルブレン本体とPCが接続された状態で、電源がONになっている事を確認して作業を行ってください。


操作手順 ①～③⑥



- ①「デスクトップ画面」にて、
画面中央のWindowsスタートボタンを
右クリックします。



- ②左記のメニューが表示されます。
メニューの中の「デバイスマネージャー」を左クリックします。




③左記画面が表示されます。

その中で「不明なデバイス」が表示されている事を確認
ください。

確認後、「不明なデバイス」の項目の上で**右クリック**します。


右クリック




④メニュー表示され、「デバイスのアンインストール」を

左クリックします。

左クリック



⑤左記画面が表示されます。
「アンインストール」を左クリックします。




⑥上記画面のように「不明なデバイス」が無くなっていれば、作業完了です。
画面右上の「×」を左クリックして閉じます。



上記作業が完了しましたら、タイトルブレン本体の電源をOFFにします。USBケーブルとの接続はそのままにします。

(タイトルブレン本体の液晶画面に「PC接続中」と表示が無いようにします。確認時に表示されていなければ電源はOFFになっています。)






⑦次に、ソフトタイトルブレインの削除を行います。
デスクトップにて、画面下の「Windowsスタートボタン」を左クリックし、表示されたメニューの中の「設定」を左クリックして開きます。

左クリック



⑧設定画面にて、「アプリ」を左クリックし、「アプリと機能」を左クリックします。

(2) 左クリック




⑨右側のインストールされているアプリ一覧から、「SOFT TITLE BRAIN」を探して縦の「3点リーダー」を左クリックします。

3点リーダーを左クリック



⑩「アンインストール」を左クリックします。


左クリック




⑪「このアプリとその関連情報がアンインストールされます」が表示されるので「アンインストール」を左クリックします。

注意！「この不明な発行元からのアプリがPCに変更を加えることを許可しますか？」と表示される場合があります。「許可」を左クリックします。

左クリック



⑫左記画面が数秒表示され、消えるまでお待ちください。




⑬アプリと機能画面から「SOFT TITLE BRAIN」の表示が無くなれば削除完了です。

⑭ 必ず、PCを再起動もしくは、シャットダウンしてください。

シャットダウン後、再度PCの電源を入れてください。ここまででこの操作は完了です。


コクヨHPよりインストール手順をご案内します。

インターネットより、コクヨHPにアクセスします。(アドレス：www.kokuyo.co.jp)



左クリック


⑮コクヨHPにアクセスして左記画面を開きます。その中で「コクヨの文具」を左クリックします。



⑩ 次の画面が表示され、画面を下にスクロールし、「文房具・事務用品」の項目にある「**その他事務用品**」を**左クリック**します。



⑩-2 次の画面が表示され、「**タイトルプレーン 2**」を**左クリック**します。




⑪ 上記画面が表示されます。左メニュー「**ダウンロード**」の「**タイトルプレーン用アプリケーションソフト**」を**左クリック**します。

左クリック




⑱ 次に、画面を下にスクロールさせてオレンジ色の「Download (zip形式)」を右クリックします。



⑲ 右クリックしますと、上記メニューが表示されます。「名前を付けてリンクを保存」を左クリックします。





表示がデスクトップになっている事を確認

左クリック

⑳ 上記画面が表示され、保存先をデスクトップを選択して保存を左クリックします。

注意！ 場合によっては、「お気に入り」にデスクトップが表示されている場合もあります。

アップデートをダウンロードする際に、「安全にダウンロードができません」とメッセージが表示される場合や Download ボタンが反応しない場合には、以下の操作手順をお試しください。

● **Microsoft Edgeの場合**

https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/titlebrain2/PDF/TB2_Microsoft_Edge_tejun.pdf


● **Google Chromeの場合**

https://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/titlebrain2/PDF/TB2_Google_Chrome_tejun.pdf



左クリック


㉑ 「TitleBrain2.zip」のダウンロードが完了しましたら画面右上の「X」を左クリックして閉じます。



②デスクトップ上に「TitleBrain2」のフォルダが存在している事を確認します。

〈ご注意〉保存した「TitleBrain2」のフォルダは、以下の画面ショット(1)(2)の手順が必要です。
この画面で、「TitleBrain2」のフォルダをダブルクリックして操作を行っても、
正しくインストールができません。

(1)「TitleBrain2」のファイルを右クリック



③デスクトップ上に保存しました、

「TitleBrain2」のフォルダの上で右クリックしますとメニューが表示されます。

メニューの中の「すべて展開 (T)」を左クリックします。

注意! ご利用のPCによってはメニューにて「解凍」と出ている場合があります。

その際には「デスクトップに解凍」を選択してください。


(2)「すべて展開 (T)」を左クリック




④「圧縮 (ZIP形式) フォルダの展開」画面が表示されます。

「完了時に展開されたファイルを表示する」にチェックを入れるため、を左クリックします。

その後「展開 (E)」を左クリックします。




⑳ 展開しますと、左記画面が表示されます。さらに「TitleBrain2」を左ダブルクリックします。




㉑ 左記ファイルが表示されます。「setup」を左ダブルクリックして実行します。





⑲setupを実行しますと、左記画面が表示されます。「次へ(N)」を左クリックします。

左クリック




⑳使用許諾契約書の画面が表示されます。「同意する」を左クリックにて選択後、「次へ(N)」を左クリックします。


(1) 左クリック

(2) 次にここを左クリック






②⑨インストールフォルダの選択画面にて「すべてのユーザー(E)」を左クリックにて選択して「次へ(N)」を左クリックします。



③⑩インストールの確認画面にて、「次へ(N)」を左クリックします。






(1)左クリック

(2)次にここを左クリック

⑳インストールが進行している過程の間に上記画面が出てくる場合があります。

表示されましたら、「Nisca Corporationからのソフトウェアを常に信頼する(A)」の□にチェックを左クリックにて入れて、「インストール」を左クリックします。



㉑インストールが完了しましたの画面が表示されましたら「閉じる」を左クリックします。

左クリック



㉒ここまで完了しましたら、今まで開いた画面は画面右上の「×」を左クリックして閉じます。

その後、必ずPCをシャットダウンもしくは、再起動してください。




㉓PCシャットダウン後及び再起動後に、PCを起動してください。

③5 PCに電源を入れ、デスクトップの画面に切り替えます。

切り替えたあとにタイトルブレン本体に電源を入れますとタスクバー上に丸印付けた場所あたりにアイコンが表示されます。

そこをクリックするとインストールする画面が表示されます。

注意！ 下記画面はすぐに消える場合があります。



このアイコンを左クリックしますと、
デスクトップ上にインストールする画面が表示されます。

③6 インストール画面は消えましたら、作業完了です。